


# AUSFÜLLHINWEISE

Erhebungsformulare und Klebeetiketten sind getrennt erhältlich. Für jeden einzelnen Standort sind ein Formular und zwei identische Etiketten erforderlich.

Ein Etikett ist auf das Erhebungsformular und das andere mit der gleichen Nummer auf die Styroporbox vor den grünen Becher zu kleben (nicht auf den Becher).

Die zur Kiste gehörenden Begleitzettel sind in die Kiste zu legen.

Auch bei online (FIONA) erfassten Proben müssen Begleitzettel beigelegt und mit Klebeetiketten gekennzeichnet und zugeordnet werden.



In eine Styroporbox passen 6 Standorte mit jeweils 2 Schichten.

GRÜNER BECHER = Oberboden, WEISSER BECHER = Schicht 30-60 cm

200 g Probe sind ausreichend. Bei der Probenahme sind 8-12 Einstiche pro Hektar mit einem Bohrstock oder Spiralbohrer auf 0-30 cm und 30-60 cm Bodentiefe zu entnehmen. Die Becher sind nur zur Hälfte mit der homogenisierten Probe zu befüllen (schnelleres Tiefgefrieren und Auftauen vermeidet Überbefunde).

**Zusätzliche Untersuchungen zu Nitrat** (G = Grunduntersuchung, Schwefel, Ammonium) können unter das Adressfeld des Erhebungsformulars eingetragen werden.

Beim Oberboden sind für die gleichzeitige Grunduntersuchung 15 statt 12 Einstiche vorzunehmen. Bei einer Bearbeitungstiefe von nur 25 cm sind die unteren 5 cm im Bohrstock (vom Oberboden 0-30 cm) zu verwerfen.

Alternativ kann eine separate Probe gezogen und diese zur Nmin in den grünen Becher gelegt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Becher maximal  $\frac{3}{4}$  gefüllt ist, sodass die Kisten stapelbar bleiben.

**NUR Grunduntersuchung ohne Nmin:** Die Proben müssen nicht gekühlt werden.

In diesem Fall ist nicht das NID-Formular, sondern das Grunduntersuchungsformular zu verwenden. Die Bodenprobe ist in den Becher zu füllen und durch einen Nummernzettel zu kennzeichnen. Die gleiche Nummer muss in das Formular eingetragen und mit der Schlagbezeichnung und Kultur des Standortes ergänzt werden.


200 g Probenmaterial aus dem gut gemischten Boden sind ausreichend.

## Beprobung 3. Schicht 60 - 90 cm

Für die Beprobung der 3. Schicht (Beprobungstiefe 60 – 90 cm) stehen an der Sammelstelle schwarze Becher bereit.

In diesem Fall muss ein weißer Becher mit einem schwarzen Becher für die 3. Schicht ausgetauscht werden. Der grüne Becher dieser Reihe bleibt dann leer.

Ein Etikett ist auf das Erhebungsformular und das andere mit gleicher Nummer auf die Styroporbox vor den grünen Becher mit der 1. Schicht zu kleben (nicht auf den Becher).



GRÜNER BECHER = Oberboden

WEISSER BECHER = Schicht 30-60 cm

SCHWARZER BECHER = Schicht 60-90 cm