

Support Information

Vectorworks 2022 jetzt ohne Dongle

Ab der Version 2022 unterstützt Vectorworks keine Dongles mehr. Lizenzen - auch Zusatzlizenzen älterer Versionen - sind ab Oktober 2021 mit dem Erscheinen der Version 2022 ausschließlich als dongle-freie Versionen erhältlich. Das gilt auch für Anwender, bei denen Dongles aktuell im Einsatz sind.

Gründe für eine Lizenz ohne Dongle

- Ein Dongle kann verloren gehen oder gestohlen werden.
- Ein Dongle kann beschädigt werden oder durch technischen Defekt unbrauchbar werden.
- Immer mehr Computer, insbesondere Notebooks, werden ohne USB-A Port ausgeliefert.
- Ohne Vorankündigung auftretende Inkompatibilität des Dongles mit dem Betriebssystem durch Updates.
- Einstufung des Dongles als Schad-Software durch (sich automatisch aktualisierende) Antivirenprogramme.

Vorteile einer Lizenz ohne Dongle

- Keine Notwendigkeit für Adapter bei Computern ohne USB-A Port.
- Keine Probleme durch Dongle-Treiber.
- Unkompliziertes und spontanes Arbeiten außerhalb des Firmen-Netzwerks.
- Kein Risiko durch Beschädigung des Dongles oder Verlust des Dongles und damit Verlust der Lizenz.
- Kein „Vergessen“ des Dongles möglich.

FAQs zu Lizenzen ohne Dongle


Muss ich permanent mit dem Internet verbunden sein, um mit Vectorworks 2022 zu arbeiten?

Es ist keine ständige Verbindung zum Internet notwendig. Eine Internetverbindung ist notwendig für die Aktivierung der Lizenz. Anschließend überprüft Vectorworks alle 90 Tage die Gültigkeit der Lizenz, wofür in dem Moment eine Internetverbindung notwendig ist. Für die Dauer von 90 Tagen kann ohne Einschränkung offline gearbeitet werden. Sollte innerhalb dieser 90 Tage eine Internetverbindung zu Stande kommen, überprüft Vectorworks sofort die Gültigkeit der Lizenz und setzt den Zeitraum bis zum Ablaufdatum des Zertifikats wieder auf 90 Tage.

Wie kann ich kontrollieren, wie viele Tage ich noch offline arbeiten kann?

Die Anzahl der verbleibenden Tage für die Arbeit ohne Internetverbindung können Sie im Dialog **Lizenz-Info** einsehen:

(Menü) **Vectorworks** > **Einstellungen** > **Einstellungen Programm** > (Dialog) **Einstellungen Programm** > (Rubrik) **Diverses** > (Schaltfläche) **Seriennummern** > (Dialog) **Seriennummern** > (Schaltfläche) **Lizenz-Info** > (Dialog) **Lizenz-Info**



Kann ich meinen Dongle behalten und weiter damit arbeiten?

Um Vectorworks 2022 nutzen zu können, müssen Sie der aktualisierten Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Dongle-Rücksendung zustimmen. Damit ändert sich das Vectorworks Lizenzierungsmodell bei dem die Bindung an den Dongle (Hardwarelock) entfällt. Diese Umstellung gilt für alle Vectorworks Lizenzen die Sie bei uns registriert haben.

Wie kann ich auf eine dongle-freie Lizenz wechseln?

Für Vectorworks Service Select Kunden kann der Vertragsmanager im Kundenportal unter der Rubrik **Lizenzen** den Vorgang für einen Wechsel starten.